Fiche 1

Puissance de 10 et conversion

## I/ Les puissances 10 en physique chimie : exemple appliqué aux longueurs

| Préfixe | Abréviation | Facteur multiplicatif                      |
|---------|-------------|--|
| péta    | Р           | 10 <sup>15</sup> (= 1 000 000 000 000 000) |
| tera    | Т           | 1012 (= 1 000 000 000 000)                 |
| giga    | G           | 10° (= 1 000 000 000)                      |
| méga    | M           | 10 <sup>6</sup> (= 1 000 000)              |
| kilo    | k           | 10 <sup>3</sup> (= 1 000)                  |
| hecto   | h           | 10 <sup>2</sup> (= 100)                    |
| déca    | da          | 10¹ (= 10)                                 |
|         |             | 10° (= 1)                                  |
| déci    | d           | 10 <sup>-1</sup> (= 0,1)                   |
| centi   | С           | 10 <sup>-2</sup> (= 0,01)                  |
| milli   | m           | 10 <sup>-3</sup> (= 0,001)                 |
| micro   | μ           | 10 <sup>-6</sup> (= 0,000001)              |
| nano    | n           | 10 <sup>-9</sup> (= 0,00000001)            |
| pico    | p           | 10 <sup>-12</sup> (= 0,00000000001)        |
| femto   | f           | 10 <sup>-15</sup> (= 0,000000000000001)    |

## II/ Ecriture scientifique et ordre de grandeur

-Décaler la virgule :



-Un nombre est écrit en notation scientifique s'il est de la forme :

a×10 <sup>n</sup> avec 1 < a < 9 et n entier

Celle-ci permet de comparer plus aisément de grandeurs ayant même unité

Exemples:

| III/ Utiliser les puissances de 10 et conv                            | <u>vertir</u>   |                   |
|---|---|-------------------|
| Généralement on veut convertir des gra<br>Exemples à convertir en m : | andeurs exprimées dans de grandes unités ou de petites unités e | en mètres :       |
| -12,3 μm =  |   |                   |
| -0,0312 GHz =   |   |                   |
| Application : Convertir en m en écriture                              | e scientifique et donner les ordres de grandeur                 |                   |
|   | Ecriture scientifique et conversion en m                        | Ordre de grandeur |
| 10,3 Gm   |   |                   |
| 8,2 μm  |   |                   |
| 0,089.10 <sup>4</sup> Mm  |   |                   |
| 32,4 nm   |   |                   |
| 0,087 cm  |   |                   |
| 400.10 <sup>2</sup> hm  |   |                   |
| 12,5.10 <sup>-2</sup> mm  |   |                   |
| 896,89.10 <sup>3</sup> km   |   |                   |

-L'ordre de grandeur est la puissance de 10 la plus proche

Exemples:

Arrondir a : si a < 5, on l'arrondit à 1. L'ordre de grandeur est alors  $10^n$ ;

si a  $\geq$  5 on l'arrondit à 10. L'ordre de grandeur est alors 10 <sup>n+1</sup>.

#### Application : Convertir vers l'unité et donner

| 20000 g                   | kg |
|---------------------------|----|
| 3,20 g                    | mg |
| 230.10 <sup>4</sup> N     | kN |
| 50.10 <sup>-4</sup> L     | mL |
| 10,7 x10 <sup>-11</sup> m | nm |
| 0,075.10 <sup>4</sup> L   | hL |

Fiche 2 Chiffres significatifs

## I/ Reconnaitre le nombre de chiffre significatif

Le nombre de chiffres significatifs d'une grandeur représente le nombre total de chiffres constituant un nombre. Exemple : 20210 ou 2,0210.10 <sup>4</sup> présente 5 Chiffres significatifs.

Attention: - Le "0" au milieu ou à la fin d'un nombre est un chiffre significatif.

Exemple : 2,04 =>

- Le « 0 » à la fin d'un nombre est un chiffre significatif.

Exemple : 20,0mL =>

- Le "0" au début d'un nombre **n'est pas un chiffre significatif**, il faut toujours écrire en écriture scientifique avant de parler de chiffres significatifs.

Exemple: 0,0370 =

### Application : Donner le nombre de chiffre significatif dans chaque cas

a) 67,1

c) 6,30 x 10<sup>5</sup>

e) 12,50

b) 0,072

d) 3,0054

Application : Exprimer avec le bon nombre de chiffres significatifs (chiffre entre parenthèse) les nombres suivants :

7,2458 (3)

3,145 9 (3)

6,001(3)

6,345 (2)

43,715 (4)

59 393 (3)

<u>Pourquoi les chiffres significatifs ?</u> Pour un physicien 742 (Volt, Watt, radian ou Joule ou ...) n'est pas égal à 742,0 et encore moins à 742,000...... Oui, cela semble contredire les mathématiques, ou du moins ce que vous en avez retenu en général. La différence repose bien sûr sur le nombre de chiffres significatifs utilisé dans les deux cas (3 pour le 742,4 pour 742,0 et 6 pour 742,000) En physique le dernier chiffre significatif correspond au chiffre sur lequel on aura une « incertitude » .

Quand on dit que la puissance vaut 742 W, cela veut dire que la valeur réelle de puissance peut être 742,2W ou 742,3W, or ce n'est pas le cas si on dit que la valeur est 742,0 W

### II/ Calculs et chiffres significatifs

### 1) Multiplication et division :

Le résultat d'une multiplication ou d'une division a autant de chiffres significatifs qu'en a la mesure la moins précise utilisée dans le calcul.

Application : Ecrire les résultats de ces opérations avec le bon nombre de chiffres significatifs

| Calculs                                    | Résultat | Calculs  | Résultat |
|--|----------|--|----------|
| 12,57 x 2,03                               |          | 45,75x0,51   |          |
| 4,0 × 2,0                                  |          | $\frac{105}{12}$   |          |
| $20x10^2 \times 2,00$                      |          | 45,75x8,4<br>103   |          |
| 42,5                                       |          | 105,45x75.10 <sup>-2</sup>                               |          |
| $0.040 \times 10^2 \times 3.674$           |          | 78,4.10 <sup>4</sup> x758,4 .10 <sup>-2</sup>            |          |
| $\frac{4,00}{2,5}$                         |          | 0,014x75,310 <sup>-3</sup>                               |          |
| $\frac{12 \times 10^2 \times 5,574}{2,00}$ |          | $\frac{0,00478.10^{-2} \times 147}{1,6994.10^{-6}}$      |          |
|  |          | $\frac{1,71.10^{-19} \times 45}{1,69.10^{-6}}$           |          |
|  |          | $\frac{1,7011.10^{-19} \times 45,5.10^{-4}}{1,699.10^3}$ |          |

Isoler une variable est indispensable en physique chimie. Voici une méthode en vidéo qui permet pas à pas de résoudre et isoler des variables

Règles Mathématiques :



## **Applications : Isoler les variables suivantes**

| d=               | $\Delta t =$                             |  |
|------------------|--|--|
| m=               | M=                                       |  |
| H=               | h=                                       | d=   |
| C <sub>1</sub> = | V <sub>2</sub> =                         |  |
| H=               | d=                                       |  |
| H=               | d=                                       |  |
| H=               | d=                                       | h=   |
| H=               | t²=                                      | t=   |
| g=               | V <sub>0</sub> =                         |  |
| M=               | V=                                       |  |
| v=               |  |  |
| m=               | O <sub>2</sub> =                         |  |
| Z                |  |  |
|                  | m= H= C <sub>1</sub> = H= H= H= H= V= m= | m=       M=         H=       h=         C <sub>1</sub> =       V <sub>2</sub> =         H=       d=         H=       d=         H=       d=         H=       t²=         g=       V <sub>0</sub> =         M=       V=         v=       O <sub>2</sub> = |

| $\Delta E = \frac{h.c}{\lambda}$                                    | C=               | λ =            |    |
|---|------------------|----------------|----|
| $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$ | OA'=             | f'             |    |
| $mg(z_2-z_1)=\frac{1}{2}mv^2$                                       | Z <sub>2</sub> = | V <sup>2</sup> | V= |

Fiche 5

Incertitude d'une mesure

# Partie A: Vocabulaire de base

#### I. <u>Variabilité d'une mesure</u>

En physique-chimie, on appelle **mesure** une procédure expérimentale qui conduit à attribuer un ensemble de valeurs numériques à une grandeur, accompagné d'une unité appropriée.

### II. Evaluation des incertitudes de mesure

**Quelques définitions** : On considère une grandeur physique notée x.

□ Valeur mesurée ou expérimentale : valeur que l'on obtient par une mesure ou par une expérience. Elle  $\Box$  est notée  $x_{mes}$  ou  $x_{exp}$ 

 $\Box$  Valeur de référence (ou valeur théorique) : valeur mesurée à laquelle on accorde plus de confiance,  $x_{ref}$ 

#### Les sources d'incertitude :

La qualité de l'instrument de mesure, son maniement par l'expérimentateur, les difficultés de repérage ou la variabilité de la grandeur mesurée sont les principales causes de variabilité d'une mesure.

L'incertitude de mesure est **une estimation** de la variabilité d'une mesure.

L'incertitude sur la mesure d'une grandeur x est notée u(x). Cet incertitude u(x) peut être calculée (incertitude de type A ou de type B)

L'incertitude est liée à la dispersion des résultats

Pour annoncer une mesure et son incertitude, on annoncera donc :

La valeur est  $x_{exp}$ ; l'incertitude-type est u(x).

Par exemple si on à mesurer un Volume  $V_{exp}$ =12,5mL et que l'incertitude calculée est u(V)=0,1mL on notera :

La valeur est  $V_{exp}$ =12,5mL; l'incertitude est u(V)=0,1mL

## Partie B : Ecrire le résultat et son incertitude

## 1. Convention d'écriture pour l'expression du résultat de la valeur mesurée

Pour annoncer une mesure et son incertitude, on annoncera donc :

La valeur est  $x_{exp}$ ; l'incertitude-type est u(x).

ATTENTION : L'incertitude u(x) s'écrit avec 1 chiffre significatif (1 CS) . Il faut écrire la valeur de la moyenne en tenant compte du nombre de chiffre après la virgule de l'incertitude

<u>Exemple</u>: Vous trouvez  $v = 3,052 \text{ m.s}^{-1}$  et une incertitude  $U(v) = 0,0314 \text{ m.s}^{-1}$ .

- -1<sup>ère</sup> étape : On écrit u(v) avec un seul chiffre significatif arrondi <u>par excès</u> : u(v) = 0.04 m.s<sup>-1</sup>.
- -2<sup>nd</sup> étape : On écrit le résultat de la mesure de v avec le même nombre de décimale que l'incertitude u(v) : v est donc arrondi à 2 chiffre apres la virgule car l'incertitude est donnée à 2 chiffres après la virgule.

On écrira donc : <u>la valeur est  $v = 3,05 \text{ m.s}^{-1}$ </u>; <u>l'incertitude-type est u(v)= 0,04 m.s<sup>-1</sup></u>

## Partie C : Comparer à une valeur de reference : z-score

On compare une valeur mesurée  $x_{exp}$  à une valeur de référence (ou théorique)  $x_{réf}$  en calculant le quotient qui est appelé **z-score** :

$$Z-score = \frac{|xmesuré-xréférence|}{u(x)}$$

Il représente une évaluation de l'accord entre le résultat de la mesure et la valeur de référence. Plus z-score est faible (Z-score<Z), plus la mesure peut être jugée compatible avec la valeur de référence

Ce résultat s'exprime avec 1 CS si ce nombre est faible alors la mesure est dite conforme à la valeur de référence.

# Partie D : Évaluation par une approche statistique (type A) Méthode avec la calculatrice.

Incertitude de type A = Incertitude statistique lors d'un grand nombre de mesures réalisées dans les mêmes conditions de répétabilité (même opérateur, même matériel, ...).

Si l'on réalise une série de N mesures :

- $\rightarrow$  La meilleure valeur à retenir de cette série est la valeur moyenne des N' mesures, notée  $\overline{x}$ .
- → L'incertitude-type est notée u(x) elle se calcule avec la formule suivante


$$u(\bar{x}) = \frac{s_{exp}}{\sqrt{N}}$$

**Remarque**:  $\sigma_{n-1}$  est l'écart-type de la série de valeurs, calculé à l'aide des fonctions statistiques <u>d'une</u> <u>calculatrice</u>.

Le symbole de cet écart-type diffère selon les modèles de calculatrices :

- - $\ll \sigma_{n-1}$  » sur certains modèles Casio GRAPH 35+;
- -« Ecart type échantillon » (pour Numworks).
- $\bar{x}$  Correspond à la valeur moyenne

Plus  $\sigma_{n-1}$  est faible, plus les valeurs se resserrent autour de la valeur moyenne.



## Partie E: Améliorer la précision

### Avoir conscience de l'origine des erreurs et appliquer quelques conseils utiles :

- Choisir du matériel avec une faible tolérance
- Utiliser correctement le matériel : erreurs dues à lecture des graduations, à la présence de bulles d'air laissées dans les récipients gradués avant mesure, etc.
- Un appareil numérique est limité par son affichage et son mode de mesure. Il arrondit toujours la mesure. Si l'affichage varie entre 2 valeurs, faire une moyenne.
- Multiplier les mesures avec le même matériel et en faire une moyenne : ceci afin de réduire les erreurs aléatoires
- Appliquer une correction pour réduire les erreurs systématiques.
- Eviter d'arrondir les calculs intermédiaires (les garder dans la mémoire de la calculatrice)

#### **INCERTITUDES DE MESURE : EXERCICES D'APPLICATION**

### Exercice 1 : Ecriture d'un résultat

Anne mesure l'épaisseur e d'un film à l'aide d'un palmer. Elle mesure e=0,42mm. Elle évalue l'incertitude type : u(e) = 0,0864mm

- 1. Ecrire l'incertitude-type avec un seul C.S et en déduire une écriture de la valeur mesurée.
- 2. Même question pour une mesure d'éclairement : E=95,2346 lux avec u(E) = 0,00878 lux
- 3. Même question pour une mesure de masse : m=4,126g avec u(m) = 0,0235g
- 4. Même question pour une mesure de volume : V=15,8 mL avec u(V)=0,0010 L

### Exercice 2 : Mesure et incertitude de type A

Des élèves d'une classe de seconde mettent en place une expérience de mesure de vitesse du son dans l'air.

| Binôme                     | 1   | 2     | 3      | 4     | 5     | 6      | 7      | 8     | 9     |
|----------------------------|-----|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Valeur<br>de v (en<br>m/s) | 335 | 338,9 | 345,45 | 342,4 | 350,8 | 330,78 | 340,82 | 352,4 | 339,4 |

A l'aide de votre calculatrice, déterminer la valeur moyenne de l'indice de réfraction de l'eau :

 $\overline{v}$  = (avec la calculatrice)  $\sigma_{n-1}$  = (avec la calculatrice)

- 1. En déduire l'incertitude type u(v) en utilisant la formule donner plus haut : u(v) =
- 2. Ecrire le résultat de la valeur mesurée sous la forme

La valeur de la ...... est v = ....; et son ..... est u(v)=.....

3. La valeur de référence est  $v_{son air} = 342 \text{m/s}$ . Calculer le Z-score et discuter du résultat expérimental obtenue